




Fiche Technique N°9

MISE en PLACE de TOLES ABRIS

Il est indispensable, dans les zones de plaines, pour remédier aux problèmes de la raréfaction de la nourriture en hiver, d'eau en été, d'installer des postes d'agrainage artificiels tels que les tôles abris.

Principe :

Plus qu'un simple agrainoir, elles offrent également un abreuvoir, un abri, une zone de pouillage et de ressui pour les faisans et les perdrix.



Lieu d'implantation :


Ces postes d'agrainage sont destinés à demeurer en place. Le choix de leur emplacement devra tenir compte des travaux agricoles pour ne pas gêner les engins qui pourraient les détériorer.

On pourra les installer près d'un chemin (souvent utilisé par les oiseaux), d'un buisson ou d'une haie (pour stopper les vents dominants).

Dimensions :

Il s'agit d'une tôle de 2m sur 1m que l'on fixe sur des piquets enfoncés en terre.

La partie haute de la tôle devra être à 60cm du sol et la partie basse à 35cm.




Itinéraire technique :

- 1- Placer un agrainoir sous la partie la plus haute. Utiliser un seau avec une trémie qui devra se situer à 25cm du sol environ. Il devra être alimenté en blé en permanence.
- 2- Installer un récipient qui servira d'abreuvoir (demi bidon ou bac en ciment) à l'aplomb de la tôle pour recueillir les eaux de pluie. Il faudra le nettoyer régulièrement pour éviter que l'eau ne croupisse. Le remplir en été si besoin.
- 3- Disposer sous la tôle un tas constitué d'un mélange de sable fin et de cendre de bois. Il faudra entretenir cette zone de pouillage pour éviter que de la végétation ne pousse dessus. Remettre du sable ou des cendres si besoin.
- 4- Faucher régulièrement la végétation aux abords immédiats de la tôle abri pour que les oiseaux s'y sentent en sécurité face aux éventuels prédateurs.

La partie la plus basse sera tournée vers le vent dominant.

Les abreuvoirs :

Ils peuvent être en ciment. Dans ce cas, la chape (épaisseur d'au moins 5cm) sera lissée afin de faciliter le nettoyage.



Pour une plus grande autonomie, la profondeur sera de 20cm.

Il est indispensable de faire un côté avec une pente douce, pour que les poussins puissent sortir de l'eau au cas où ils tomberaient.

Les abreuvoirs peuvent aussi être moins onéreux : les bidons en matière plastique coupés en deux conviennent et ils sont faciles à nettoyer.

Dans ce cas, les demi bidons seront enterrés de manière à ce que les bords soient au ras du sol. Des pierres, disposées à l'intérieur, aideront les perdrix à ressortir si l'une d'elles tombait à l'intérieur.

Les zones de pouillage :

Pour rendre attractive la tôle abri, il est important d'entretenir la place de pouillage. C'est une activité que la perdrix adore (bain de poussière afin d'éliminer les parasites et les surplus de graisse).



Il faudra ainsi empêcher la végétation de s'implanter sous la tôle abri et remettre du sable ou des cendres aussi souvent que nécessaire. L'ensemble devra être sec.

Le pouillage ne se fait qu'aux beaux jours. En automne et en hiver, par capillarité, la cendre et le sable deviennent humides rendant le pouillage impossible.

Les points de repère :

Pour fixer les couples au printemps et orienter les jeunes lorsque la compagnie a été dispersée après une attaque (prédateur), il est intéressant de mettre en place des points de repères. Ils sont positionnés dans les zones de grandes cultures ou sur les bandes entre les éléments fixes du paysage.

C'est l'implantation d'un arbuste ou d'un rameau vivant ou mort à proximité de la tôle abri qui servira de repère.



On peut associer les points de repères avec les tôles abris.

Les arbustes préconisés sont le charme, l'aubépine, l'épine noire ou le troène. Il est nécessaire de ne pas laisser monter trop haut le repère naturel pour éviter de servir de perchoir aux prédateurs et permettre au matériel agricole de passer sans dommage.

Les repères artificiels s'effectuent avec des branchages simples, en fagot ou en balai.

Conseils :

⚠ **Ne pas laisser les tôles abris à l'abandon** : la végétation prend vite le dessus et les rendent inhospitalières.

⦿ Elles doivent être régulièrement entretenues : végétation rase, nourriture et eau en permanence.

⚠ **Ne pas dénaturer l'environnement** : certains matériaux de récupération (tôles rouillées...) ne passent pas bien aux yeux des usagers de la nature.

⦿ Peindre les tôles abris (en brun ou vert) pour qu'elles se fondent autant que possible dans l'environnement. La propreté fait aussi partie de l'image de marque du chasseur gestionnaire du XXI^e s.